



# WINDOWS BİLGİSAYARLAR İÇİN GOOGLE CHROME PROXY AYARLARI


- 1- Önce Chrome web tarayıcısını açınız Chrome tarayıcısının sağ üst kısmında yer alan üç nokta sekmesine tıklayınız. Karşınıza çıkan yeni pencerede “Settings / Ayarlar” ‘a tıklayınız.




- 2- Ayarlar ekranında aşağıda görüldüğü gibi **System/Sistem**” seçeneğine tıklayınız.



- 3- **System/Sistem** yazan yere tıkladığınızda; karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandaki görselde yazan **Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın /Open your computer's proxy settings** kısmına tıklayınız.



- 4- Gelen sayfadaki **Ara Sunucu Kullan** kısmına tıklayınız.



5. Açılan ekranda aşağıda gösterilen şekilde düzenlemeleri yapınız.

**Personel iseniz:**

**Ara sunucu IP adresi** alanına **proxy.medeniyet.edu.tr** ve **Bağlantı noktası** alanına **8080** yazınız.

**Öğrenci iseniz;**

**Ara sunucu IP adresi** alanına **proxy.ismu.edu.tr** ve **Bağlantı noktası** alanına **8080** yazınız.

Ve **Kaydet** kısmına tıklayınız.

**Personel iseniz:**

Ağ ve internet > Ara sunucu

Ethernet veya Wi-Fi bağlantıları için ara sunucu kullan. Bu ayarlar VPN bağlantılarına uygulanmaz

Otomatik ara sunucu kurulumu

Ayarları otomatik olarak al

**Ara sunucuyu düzenle**

Ara sunucu kullan

Açık

Ara Sunucu IP adresi Bağlantı noktası

proxy.medeniyet.edu.tr 8080

Aşağıdaki girişlerle başlayan adresler için ara sunucu kullanın. Girişleri ayırmak için noktalı virgül (;) kullanın.

\*.local

Yerel (intranet) adresler için ara sunucu kullanma

Kaydet İptal

**Öğrenci iseniz:**

Ağ ve internet > Ara sunucu

Ethernet veya Wi-Fi bağlantıları için ara sunucu kullan. Bu ayarlar VPN bağlantılarına uyg

Otomatik ara sunucu kurulumu

Ayarları otomatik olarak al

**Ara sunucuyu düzenle**

Ara sunucu kullan

Açık

Ara Sunucu IP adresi Bağlantı noktası

proxy.ismu.edu.tr 8080

Aşağıdaki girişlerle başlayan adresler için ara sunucu kullanın. Girişleri ayırmak için noktalı virgül (;) kullanın.

\*.local

Yerel (intranet) adresler için ara sunucu kullanma

Kaydet İptal

- BİTTİ -